

注文・調理・配膳をカンタンにするオーダーエントリーシステム




## ハンディ初期設定ガイド

**STEP 1** Wi-Fi環境確認～アプリログイン

# Wi-Fi環境の確認を行う

## ☑ Airレジ ハンディご利用にあたって



Airレジ ハンディは、メールやSNSなどと同じようにインターネットを利用したサービスのため、Wi-Fi環境が不安定だと快適にご利用いただけません。お申込み前に確認がお済みでないお客様は、以下手順で確認していただくことをおすすめいたします。

## ☑ ネットワーク回線速度の確認

### 1 Wi-Fiに接続した端末を用意する



### 2 端末を持って店内を移動する



### 3 回線速度に問題ないか確認する



### 4 ハンディを使う場所を全て確認する



① App Store読み込みの場合、1~2秒以内が目安です。

① App Storeで確認の際は、各場所ごとにアプリを再起動ください。

#### 回線速度が遅いときは

回線速度が遅くなる原因は、中継機の置き場所が悪い、たくさんの端末を接続しすぎ、電子機器からの電磁波の干渉などが考えられます。改善方法につきましては、インターネットをご契約しているプロバイダにご相談ください。

また、インターネット接続に関する問題は、Airレジ ハンディのサポート対象外となりますことをご了承ください。

# 端末の購入を行う

## 必要端末について


各端末の台数は店舗によって異なりますので、商談時にご検討いただいた内容を元に店舗の運用状況に応じて決定ください。

### レジ用iPad




レジに使用するiPadを1台ご用意ください。

### レジ用ドロア、プリンター



レジ用ドロア、プリンターを1台ずつ、もしくは一体型のドロアを1台ご用意ください。

### ハンディ用端末



ハンディに使用する端末 (iPod touchなど) を1台以上、必要な台数ご用意ください。

### キッチンモニター用iPad



キッチンモニターに使用する端末を1台以上、必要な台数ご用意ください。

① 後からでも端末の追加は可能ですので、最初は少ない台数での利用をおすすめします。

### 利用可能端末一覧

Airレジ ハンディで使用するApple製品はiOS12に対応している端末でご利用いただけます。

#### ハンディ対応端末

- iPod touch (第6世代)
- iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus
- iPhone 7 / iPhone 7 Plus
- iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 / iPhone 6 Plus
- iPhone SE / 5s

#### 配膳管理対応端末

- iPad Pro (12.9-inch) (第2世代)
- iPad Pro (12.9-inch) (第1世代)
- iPad Pro (10.5-inch)
- iPad Pro (9.7-inch)
- iPad Air 2 / iPad Air
- iPad (第6世代)
- iPad (第5世代)

※iPad miniでのご利用は画面が小さく見にくいいため、推奨していません。

## 端末の準備方法

### レジ用のドロア・プリンターを準備する

以下のページから対応機器をご確認の上、ご準備ください。

[Webサイトで詳しく見る](#)

#### Airレジ 周辺機器の購入ページ

Airレジに対応している機器をまとめており、各機器を通信販売で購入することが可能です。




### iPad・iPod touchを準備する

お近くの家電量販店(ビックカメラなど)や通信販売(amazonなど)で、必要台数分の端末をお求めください。動作確認できれば中古でも問題ありません。

① 機器購入と同時に備品(P.4参照)などの用意をおすすめします。


## 購入しておく便利な備品

### iPad用の備品



#### 設置台

iPadを見やすく設置することができます。



#### 充電用延長ケーブル

充電しながらiPadが使えるようになります。



#### 防滴ケース

水滴や油ハネから端末を保護することができます。



#### 壁面貼り付け用テープ

防滴ケースごと壁に貼ることができます。

### iPod touch用の備品



#### 差込口カバー類

イヤホンジャックや充電器の差込口などにゴミが入ることを防げます。



#### ネックストラップ

ハンディ使用中の落下による破損を防ぎます。

### 備品を購入する際の注意点

備品は端末の規格が合わないで使用できなかったり、故障の原因となりますので、お使いの端末の世代や仕様を確認の上、ご購入ください。店舗で備品を購入する際は端末を持参して、店員さんへご相談ください。通信販売の場合は商品の仕様と対応端末をしっかりと確認しましょう。特

にイヤホンジャックカバーや充電器の差込口カバー、充電器の差込口に引っ掛けて使用するようなネックストラップなどは規格が合わないと、折れて差込口が使えなくなったり、外れて端末を落としてしまったりする可能性がありますので、注意してください。

# 利用開始設定を行う

## ① 端末の利用開始設定

### 1 端末の電源を入れる



電源ボタンを長押しして、端末を起動します。

### 2 利用開始設定する



表示された画面の内容に従い、端末の設定を行ってください。

## ② 利用開始設定時の必須設定

### 1 端末をWi-Fiに接続する



Wi-Fiの設定を求められた際は、画面の内容に従い、P.2で確認したWi-Fi環境に接続します。

① 利用開始設定後、SafariでWebページが開けるか、確認ください。

### 2 端末にApple IDを設定する



アプリのインストール時に必要となるため、店舗用のApple IDを必ず設定してください。

① Apple IDがない方は画面の内容に従い、作成して設定ください。

#### 自動ロックしないように設定する

自動ロックしないようにすることで、電源ボタンを押さない限り、画面が表示し続けます。設定方法はiPadもしくはiPhoneの「設定」から「画面表示と明るさ」→「自動ロック」のなしを選択します。

#### パスコード入力を求められないように設定する

パスコードをオフにすることで、起動時のロック画面が省かれます。設定方法はiPadもしくはiPhoneの「設定」から「Touch IDとパスコード」→「パスコードをオフにする」をタッチし、パスコードを入力します。

# 各アプリのインストールとログインを行う


## ☑ 端末に必要なアプリについて

	端末名	必要台数	必要アプリ	App Store検索ワード
レジ端末	iPad	1台	 Airレジ	エアレジ
			 レストランボード	レストランボード
キッチンモニター	iPad	1台～ (使用台数分)	 Airレジ ハンディ (キッチンモニター)	キッチンモニター
ハンディ端末	iPod touch	1台～ (使用台数分)	 Airレジ ハンディ	エアレジハンディ

左記の表が各端末にインストールが必要なアプリとなります。

## 📱 各アプリのインストール

### 1 App Storeでアプリを検索する



App Storeでインストールしたいアプリの検索ワード(上記参照)を入力して検索します。

### 2 アプリをインストールする



入手ボタンをタッチし、承認すると、アプリをインストールできます。

## 🔑 各端末のアプリにログイン

### 1 アプリを立ち上げる



端末ごとにインストールしたアプリのアイコンをタッチし、アプリを立ち上げます。

### 2 アプリにログインする



端末ごとのアプリにAir IDとパスワードを入力し、ログインします。

① 未登録の場合は画面に従い、新しくAirIDを作成してください。

各端末のアプリにログインが完了したら **STEP 1** は終了です。 **STEP 2** 管理画面へログイン～商品設定へお進みください。